

1. Установка ПО «ФПСУ-IP/Клиент» в ОС Windows.
2. Установка ПО «ФПСУ-IP/Клиент» в ОС Linux.

1. Установка ПО «ФПСУ-IP/Клиент» в ОС Microsoft Windows.


Все скриншоты в данной инструкции приводятся для ОС Microsoft Windows 7 и версии ПО ФПСУ/IP Клиент 4.7. Процедура установки под другими совместимыми ОС Microsoft Windows и более новыми версиями ПО ФПСУ/IP Клиент аналогична.

Совместимость версий ПО с ОС Microsoft Windows отражена в следующей таблице:


Версия ОС	Версия ПО	Ссылка для загрузки
Windows 2000 SP4, Windows XP SP3, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 2008R2 Server Windows 8 Windows 8.1	ПО ФПСУ/IP Клиент версии 4.7.30	http://bki-m.ru/file-download/1140
Windows 10	ПО ФПСУ/IP Клиент версии 4.7.32	

1.1. Перед началом процедуры инсталляции рекомендуется временно приостановить работу антивирусного программного обеспечения, установленного в операционную систему компьютера и закрыть все открытые программы и документы, т.к. после установки ПО потребуется перезагрузка компьютера.


1.2. Для установки ПО программно-аппаратного комплекса "ФПСУ-IP/Клиент" на рабочую станцию необходимо запустить AmiVPN_4_7_30_for_WinXP_Win7.exe либо AmiVPN_4_7_32_for_WinXP_Win7.exe. После запуска ПО предложит выбрать язык дальнейшей установки и последующий язык ПО:




1.3. Следующий шаг - Лицензионное соглашение. Для установки следует согласиться с ним нажав кнопку «Принимаю»:



1.4. Следующий шаг - выбор всех «галочек» в меню установки и нажатие кнопки «Далее»:




1.5. Следующий шаг - выбор каталога для установки ПО. Рекомендуем оставить его по умолчанию, если нет необходимости установить ПО в другой каталог.




1.6. На следующем шаге установщик предупредит о несовместимости ПО со старыми ключами. Все ключи, выдаваемые Бюро, принадлежат к новой серии и проверять их на совместимость необходимости нет. Для продолжения установки следует нажать «Нет»:

ПАК 'ФПСУ-IP' версия 2.0. Межсетевой экран 'ФПСУ-IP/Клиент' для Windows





1.7. На следующем шаге установщик еще раз предупредит о несовместимости старых ключей. Для продолжения установки следует нажать «Да»:

ПАК 'ФПСУ-IP' версия 2.0. Межсетевой экран 'ФПСУ-IP/Клиент' для Windows




1.8. Когда установка завершена, следует нажать «Далее» и «Заккрыть» на последующем шаге:




1.9. После завершения установки рекомендуем перезагрузить компьютер:


ПАК 'ФПСУ-IP' версия 2.0. Межсетевой экран 'ФПСУ-IP/Клиент' для Windows




1.10. После перезагрузки компьютера иконка ПО «ФПСУ-IP/Клиент» будет отображена в tree рабочего стола операционной системы:



1.11. Для подключения к Системе БКИ следует установить в любой свободный USB порт компьютера ФПСУ/IP Клиент. После того как ОС установит драйверы для ФПСУ/IP Клиент можно будет подключиться к Системе БКИ введя пин-код Пользователя - **1111**:



1.12. После того, как соединение будет установлено, иконка ПО изменится и можно будет проверить доступность Системы БКИ по адресу: <http://bki.bki-m.ru/secure>:



2. Установка ПО «ФПСУ-IP/Клиент» в ОС Linux

Текущие версии ПО:

Linux	ПО ФПСУ/IP Клиент версии 4.7.34	http://bki-m.ru/file-download/1140
-------	------------------------------------	---